

3D Drill Express

インストールマニュアル

3D Drill Express のインストール方法、Mastercam への登録手順について説明します。

- ① 「3DDrillExpress_2026.x.x.x.exe」を実行し、指示に従ってアプリケーションをインストールしてください。(x はバージョン番号です。)

- ・ Mastercam を標準インストールした場合

→”C:¥Program Files¥Mastercam 2026¥chooks”のままインストール

- ・ Mastercam のインストールフォルダを変更している場合

→”(Mastercam 2026 インストールフォルダ) ¥chooks”を指定してインストール

- ② ライセンスファイル「GCLicense.json」を「C:¥Users¥Public¥Documents¥Shared Mastercam 2026¥Genetec」フォルダ内に保存してください。

「Shared Mastercam 2026」のインストールフォルダを変更している場合、
3D Drill Express のインストール後に

”C:¥Users¥Public¥Documents¥Shared Mastercam 2026”内にある

「Genetec」フォルダを「Shared Mastercam 2026」内に移動してください。

ライセンスファイルも移動後の「Genetec」フォルダ内に保存してください。

また、ライセンスファイル名は「GCLicense.json」のまま、変更しないでください。

- ③ Mastercam 2026 を起動してください。

- ④ Mastercam の「ゼネテック」タブ - 「3D Drill Express」アイコンをクリックして、3D Drill Express の起動を確認してください。



発行日 2025 年 9 月 25 日 第 1 版

発行元 株式会社ゼネテック